

iPhone to iPhone 直接転送データ移行方法のご案内 แนะนำวิธีการย้ายข้อมูลจาก iPhone ไปยัง iPhone



a2network Thailand Co., Ltd.
An enabler enhancing your mobility life.

はじめに เริ่มต้น

■ 事前準備 การเตรียมเครื่อง

— データ移行元のiPhoneにて、Apple IDがログイン状態であることを確認して下さい。

ตรวจสอบ iPhone เครื่องเก่าที่จะทำการย้ายข้อมูลว่าได้ทำการล็อกอิน Apple ID ไว้หรือไม่

— データ移行元のiPhoneのiOSを最新版にアップデートして下さい。

อัปเดต iOS ของ iPhone เครื่องเก่าที่จะทำการย้ายข้อมูลให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

— データ移行するiPhoneのiOSも最新版にアップデートして初期化して下さい。

iPhone เครื่องใหม่ที่จะรับข้อมูลให้อัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดและตั้งให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน(Factory Reset)

※ iOSアップデートは、「設定」→「一般」→「ソフトウェアアップデート」。

อัปเดต iOS ให้ไปที่เมนู [ตั้งค่า(Setting)] → [ทั่วไป(General)] → [อัปเดตซอฟต์แวร์(Software update)]

※ 初期化は「設定」→「一般」→「リセット」→「すべてのコンテンツと設定を消去」。

ตั้งให้เป็นค่าเริ่มต้น ไปที่เมนู [ตั้งค่า(Setting)] → [ทั่วไป(General)] → [รีเซ็ต(Reset)] → [ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด (Erase All Content and Settings)]

※ iOS 12.4.2以上の対応機種は、iPhone5s以上が対象です。

รุ่นที่รองรับ iOS 12.4.2 จะเป็นรุ่นตั้งแต่ iPhone 5sขึ้นไป

■ ご注意事項 ข้อควรระวัง

— データ移行の時間は端末に保存されているデータ容量に依存します。

เวลาที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง

— 移行できるデータとできないデータがあります。

ในเครื่องจะมีทั้งข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนได้และถ่ายโอนไม่ได้

— LINEなどのサードパーティ製アプリケーションは、直接転送では移行できません。

แอปพลิเคชันที่ผลิตโดยบุคคลที่สาม เช่น LINE จะไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ (Remark : iOS ver.13 ขึ้นไปสามารถทำได้แล้ว)

— フルデータの移行を希望の際は、従来のiTunes、iCloudからのデータ移行が必要です。

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด จำเป็นต้องย้ายข้อมูลไปไว้ใน iTunes, iCloud ปัจจุบันก่อน



- 初期化後のiPhoneの近くでデータ移行元のiPhoneの画面を近くに置きます。

นำ iPhone ที่รีเซ็ตการตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่แล้ว มาวางไว้ใกล้ๆ กับ iPhone เครื่องที่จะทำการย้ายข้อมูล

- 移行元のiPhoneに「新しいiPhoneを設定」が表示されます。「続ける」をタップ。

ที่ iPhone เครื่องเก่าจะขึ้นหน้าจอ 「新しいiPhoneを設定(Set up new iPhone) จากนั้นแตะ「続ける(Continue)」

- 移行先のiPhoneに3次元コードが表示されます。

ที่ iPhone เครื่องใหม่จะแสดง 3D QR Code ที่หน้าจอ



- 3次元コードを移行元のiPhoneカメラで読み取ります。

สแกน 3D QR Code ด้วยกล้องของ iPhone เครื่องเก่า

- 移行先のiPhoneで移行元のiPhoneに設定しているパスコードを入力、またはFace ID認証を行います。

กรอกข้อมูลยืนยันตัวบุคคล เช่น Password หรือ Face ID ที่ iPhone เครื่องใหม่ โดยใช้ข้อมูลเดิมที่ได้ตั้งค่าไว้ในเครื่องเก่า



- 「データを転送」が表示されたら、
「iPhoneから転送」をタップします。
เมื่อขึ้นหน้าจอ 「データを転送(Transfer Your Data)」 แล้ว ให้แตะที่ 「iPhoneから転送(Transfer from iPhone)」

- 「利用規約」で「同意する」をタップ。
แตะ 「同意する(Agree)」 ที่ 「利用規約(Terms and Conditions)」
- 「ほかのiPhoneから設定」が表示されたら
、「続ける」をタップ。
เมื่อขึ้นการตั้งค่าอื่นๆ จาก iPhone ที่หน้าจอให้แตะที่ 「続ける(Continue)」 ไปเรื่อยๆ
- 「App解析」が表示されたら、「Appデベロッパーと共有」をタップします。
เมื่อ 「App解析 (App Analytics)」 ขึ้นที่หน้าจอแล้ว ให้แตะที่ 「Appデベロッパーと共有 (Share with App Developers)」



- 「直接転送」が開始され、データ移行の目安時間が表示されます。

เมื่อเริ่มการถ่ายโอนข้อมูลแล้ว จะแสดงเวลาที่ใช้ถ่ายโอนข้อมูลโดยประมาณที่หน้าจอ

- 転送完了後、移行先のiPhoneが再起動します。

เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว iPhone เครื่องใหม่ที่รับข้อมูลจะรีสตาร์ทเครื่อง



- 移行先のiPhoneにてパスコードを入力。またはFace IDの認証をします。

กรอก Password หรือ Face ID ยืนยันตัวบุคคลที่ iPhone เครื่องใหม่

- 電話帳、写真、音楽などが正しく移行できているか確認します。

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ทำการถ่ายโอนมาเช่น รายชื่อโทรศัพท์ รูปภาพ เพลง

ありがとうございました。
Thank you!!